

Servizi Centrali EGRID

Descrizione e locazione dei Servizi centrali della griglia di produzione EGRID

Per come specificare la locazione di questi servizi in un file `.jdl`, si veda il manuale di EGRID.

Locazione Servizi Centrali EGRID

Il *Catalogo dei File*, LFC, e' localizzato sull'host `egrid-lfc-01.pd.infn.it` e risponde sulla porta 5010.

Variabili di ambiente della UI associate:

```
LFC_HOST=egrid-lfc-01.pd.infn.it
LCG_CATALOG_TYPE=lfc
```

Il *Request Broker*, e' localizzato su `prod-rb-01.pd.infn.it`, e risponde sulle porte:

7772	Servizio Network Server, che accetta la richiesta del job per lo sottomissione
9000	Servizio di Log and Bookepping che fornisce le informazioni relative allo stato del job

Variabili di ambiente della UI associate:

Nessuna

File di Configurazione della UI:

```
opt/edg/etc/gridats/edg_wl_ui.conf
```

Il *MyProxy Server*, e' localizzato su `myproxy.cnaf.infn.it`, e risponde alla porta 7512.

Variabili di ambiente della UI associate:

```
MYPROXY_SERVER=myproxy.cnaf.infn.it
```

File di configurazione della UI

```
opt/edg/etc/gridats/edg_wl_ui.conf
```

Il *Sistema Informativo BDII*, ? localizzato su `prod-bdii-01.pd.infn.it`, e risponde alla porta 2170.

Variabile di ambiente della UI associate:

```
LCG_GFAL_INFOSYS=prod-bdii-01.pd.infn.it:2170
```

Dati per la connessione

- ◆ Hostname `prod-bdii-01.pd.infn.it`
- ◆ Port 2170
- ◆ Bind Address `dn=mds-vo-name=local,o=grid`
- ◆ Type anonymous

Il *VOMS Server*, ? localizzato su `voms.cnaf.infn.it`, e risponde sulle porte:

8843

Interfaccia di controllo; per potervi accedere il certificato deve essere inserito nel Browser

Variabile di ambiente della UI associate

`X509_VOMS_DIR=/etc/grid-security/vomsdir`